



Denit handleiding E-mail programma instellen in Windows 10 Mail - IMAP

Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen om een E-mailadres in te stellen in de E-mail applicatie binnen Windows 10.

In deze handleiding dient u de opties betreffende het SSL certificaat uit te schakelen. Een SSL certificaat beveiligt communicatie via het internet. Gegevens zoals gebruikersnaam, wachtwoord en andere gegevens die de bezoeker invult kunnen met een SSL certificaat worden beveiligd. In deze handleiding wordt er geen gebruik gemaakt van het SSL certificaat. Als u tegen problemen aanloopt of het aangeboden certificaat niet wenst te accepteren kunt u het beste de opties die gerelateerd zijn aan SSL versleuteling uitschakelen.


De standaard Mail applicatie van Windows 10 biedt geen POP instellingen via de wizard. Met onderstaande instructies kunt u in het standaard Windows 10 mailprogramma uw e-mailadres instellen.

1. Open het **Start Menu** door links onderin op het Windows icoon te klikken.

Klik op **Mail**.




2. Vervolgens krijgt u het onderstaande scherm te zien:



Klik op **Account Toevoegen**.

3. U krijgt nu het keuzemenu te zien waar u kunt kiezen uit verschillende accounttypes.



Kies voor de optie **Ander account**.

4. U krijgt nu het keuzemenu te zien waar u kunt kiezen tussen een Exchange type account, of een internet-e-mail type account.

Geavanceerde configuratie

Kies het soort account dat u wilt configureren. Vraag het na bij uw serviceprovider als u het niet zeker weet.

Exchange ActiveSync

Bevat Exchange en andere accounts die gebruikmaken van Exchange ActiveSync.

Internet-e-mail

POP- of IMAP-accounts waarmee u uw e-mail kunt weergeven in een webbrowser.

Annuleren

Kies voor **Internet-e-mail**.

5. U krijgt nu het scherm te zien waar uw accountgegevens gevraagd worden.

Add an account ✕

Internet-e-mailaccount

E-mailadres

Gebruikersnaam

Voorbeelden: loekh, loekh@contoso.com, domein\loekh

Wachtwoord

Accountnaam

Berichten verzenden met deze naam

Server voor inkomende e-mail

Accounttype

Server voor uitgaande e-mail (SMTP)

Uitgaande server vereist verificatie

Dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord gebruiken voor het verzenden van e-mail

SSL vereisen voor inkomende e-mail

SSL vereisen voor uitgaande e-mail

- **E-mailadres:**
Hier vult u uw E-mailadres in.
- **Gebruikersnaam:**
Hier vult u uw volledige E-mail adres in.
- **Wachtwoord:**
Hier vult u het bijbehorende wachtwoord van uw mailbox in.
- **Accountnaam:**
Hier vult u een zelfgekozen naam om het account te onderscheiden in.
- **Berichten verzenden met deze naam:**
Hier vult u de naam die anderen te zien krijgen als afzender in.
- **Server voor inkomende e-mail:**
Hier vult u het volgende in: mail.**uwdomeinnaam.extensie** waarbij u **uwdomeinnaam.extensie** wijzigt naar uw eigen domeinnaam en de juiste extensie. Hier zet u **:143** achter. Dit is het juiste poortnummer.
- **Accounttype:**
Hier kiest u voor POP of IMAP. In deze handleiding wordt er voor IMAP gekozen
- **Server voor uitgaande e-mail (SMTP):**
Hier vult u het volgende in: mail.**uwdomeinnaam.extensie** waarbij u **uwdomeinnaam.extensie** wijzigt naar uw eigen domeinnaam en de juiste extensie. Hier zet u **:25** achter. Dit is het juiste poortnummer. Mocht dit niet werken kunt u poortnummer **587** proberen.

De opties **SSL vereisen voor inkomende e-mail** en **SSL vereisen voor uitgaande e-mail** dient u uit te vinken.

Klik vervolgens op **Aanmelden**.

U kunt nu testen of de ingestelde gegevens goed werken door uzelf een test e-mail te sturen.